



eSeason



Paramètres du Traitement de Texte

Accès : Menu Admin \ Documents et courriers.

Généralités

Seuls les traitements de texte suivants sont utilisables :

- Wordpad est le traitement de texte livré avec toutes les versions de Windows.
Il ne peut fonctionner qu'avec des documents au format RTF (ce qui n'est pas recommandé).
Il est préférable d'utiliser un des deux Traitement de Texte suivants :
- Word, (Word XP, Word 2000 2003 2007 2010) (le fonctionnement n'est pas garanti avec des versions antérieures) .
Seule les versions 2007 et supérieures peuvent enregistrer et utiliser des documents au format DOCX.
- Open Office Writer, version 3.3 et supérieure et à la condition que Word ne soit pas le logiciel par défaut pour les fichiers RTF.
Open Office peut enregistrer et utiliser des documents au format ODT.
- Les documents peuvent être au format RTF, DOC, DOCX, ODT
- Il est préférable d'utiliser des documents enregistrés au format "par défaut" du traitement de texte installé :
RTF pour Wordpad
DOC pour les versions de Word antérieures à 2007
DOCX pour les versions de Word 2007 et supérieures
ODT pour les versions de Open Office 3.3 et supérieure.
- Le même traitement de texte doit être utilisé sur toutes les machines du réseau.
- Attention, la conversion d'un document RTF en un autre format doit être suivie d'une vérification complète du document et de sa fusion en tant que lettre-type.

Boutons



- **Créer** un nouveau traitement de texte
 - Donner un nom à ce logiciel
 - Cliquer sur le bouton  pour faire rechercher automatiquement le chemin d'accès aux différents traitements de texte installés dans la machine.
 - Cliquer ensuite sur le bouton  pour mettre en place les paramètres d'utilisation par défaut de ce traitement de texte.
- **Supprimer** un traitement de texte inutilisé.
- **Test** : tester l'ouverture du traitement de texte
- **Principal** : Indiquer le traitement de texte qui sera utilisé par défaut dans le menu Divers Appel Traitement de Texte.

En réseau, ce paramétrage doit être effectué sur chaque machine.